

この項目では、Mailの設定手順について記載しております。他のバージョンをお使いの場合、設定画面が若干異なる場合がございます。以前のバージョンは[こちら](#)。また、既に他のメールソフトをお使いの場合は、本項目を設定していただく必要はございません。設定前にインターネットに接続していることをご確認ください。


### 1. Mailの起動

Mailを起動します。


### 2. 「アカウントの追加」の設定

Mailを初めて起動した場合は、手順3からお進みください。


上部メニューから「メール」→「環境設定」の順にクリックします。




「+」をクリックします。



3. 「その他のメールアカウント」を選択し「続ける」をクリックします。



3. 「メールアドレスを追加」の項目が開きますので内容に従って入力します。



#### 入力項目

##### ▶ 「名前」

メールを送信した際に送信先に表示される名前を入力します。

ACCSnet設定情報の「メールアドレス」に記載されているメールアドレスを入力します。

##### ▶ 「メールアドレス」

ACCSnet設定情報の「メールアドレス」に記載されているメールアドレスを入力します。


※お客様自身でアカウントを変更した場合は変更したメールアドレスを入力します。

▶「パスワード」

ACCSnet設定情報の「パスワード」に記載されているパスワードを入力します。  
※お客様自身でパスワードを変更した場合は変更したパスワードを入力します。

すべて入力しましたら、「サインイン」をクリックします。

自動設定が始り、次の画面が表示されますので内容に従って入力します。



▶「メールアドレス」

ACCSnet設定情報の「メールアドレス」に記載されているメールアドレスを入力します。  
※お客様自身でアカウントを変更した場合は変更したメールアドレスを入力します。

▶「ユーザ名」

メールアドレスの@より以前の部分を入力します。

▶「パスワード」

ACCSnet設定情報の「パスワード」に記載されているパスワードを入力します。  
※お客様自身でパスワードを変更した場合は変更したパスワードを入力します。

▶「アカウントの種類」

「POP」を選択してください。

▶「受信用メールサーバ」

サーバーアドレス「vmail@accsnet.ne.jp」を入力します。


▶「送信用メールサーバ」

サーバーアドレス「vmail@accsnet.ne.jp」を入力します。  
※「受信メールサーバ」に入力した内容と同一になります。

すべて入力しましたら、「サインイン」をクリックします。

#### 4. 「送信メールセキュリティ」の設定

パスワードの暗号化 のメッセージが表示されます。



「続ける」をクリックします。

以上で、Mailの設定は完了です。


設定完了後、メールの送受信ができない場合は、次の5-1、5-2の手順で設定をご確認ください。

#### 5-1. 設定内容の確認(受信) <参考>

上記1~4までの設定で問題が無い場合は必要ありません。

再度、Mailを立ち上げた状態で上部メニューから「メール」→「環境設定」の順にクリックします。

アカウント画面が表示されましたら、「詳細」をクリックしてください。




#### 確認項目


- ▶ 「アカウント設定を自動的に検出して管理」  
チェックを入れないでください。
- ▶ 「新着メッセージを自動的に受信するときに含める」  
チェックを入れてください。
- ▶ 「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除」  
ご利用の環境によって選択してください。  
※サーバーの容量がいっぱいになってしまうと、新規メールを受け付けなくなってしまうため、必要が無い場合はチェックを入れていただくことを推奨します。
- ▶ 「ポート」  
110を入力してください。「SSLを使用」にはチェックを入れないでください。
- ▶ 「認証」  
パスワードを選択してください。
- ▶ 「セキュリティ保護されていない認証を許可」  
チェックを入れてください。

#### 5-2. 設定内容の確認(送信) <参考>

5-1の手順で表示したアカウント画面で「アカウント情報」をクリックしてください。  
「送信用メールサーバ(SMTP)」項目の右側の欄をクリックし、「SMTPサーバリストを編集」をクリックしてください。



サーバ名のリストに確認をしたいサーバが選択されていることを確認。  
「詳細」をクリック。



確認項目

- ▶ 「アカウント設定を自動的に検出して管理」

チェックを外します。

- ▶「ポート」  
587を入力してください。「SSLを使用」にはチェックを入れないでください。
- ▶「認証」  
パスワードを選択してください。
- ▶「セキュリティ保護されていない認証を許可」  
チェックを入れてください。
- ▶「ユーザ名」  
メールアドレスの@より以前の部分を入力します。
- ▶「パスワード」  
ACCSnet設定情報の「パスワード」に記載されているパスワードを入力します。  
※お客様自身でパスワードを変更した場合は変更したパスワードを入力します。

確認が終わりましたら、「OK」をクリックしてください。