


Thunderbird の設定

この項目では、Thunderbird の設定手順について記載しております。他のバージョンをお使いの場合、設定画面が若干異なる場合がございます。また、既に Windows Live メール等のメールソフトをお使いの場合は、本項目を設定していただく必要はございません。設定前にインターネットに接続していることをご確認ください。

1. Thunderbird を起動します。

最初の画面で「アカウントの作成」の「メール」をクリックします。



次の画面で「メールアカウントを設定する」をクリックします。



2. 「メールアカウント設定」画面が表示されますので、内容に従って入力します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 氏名またはニックネーム 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): email@example.com

パスワード(P): アカウントのパスワード

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

- POINT -

入力にあたり、判別しにくい文字にご注意ください。

「1(数字・イチ)」、「l(アルファベット小文字・エル)」

「0(数字・ゼロ)」、「O(アルファベット大文字・オー)」

ACCSnet のメールサーバは、現在下記の2種類です。

vmail1.accsnet.ne.jp

(ブイ・エム・イー・アイ・エル・数字イチ・記号ドット・エー・シー・シー・エス・エヌ・イー・ティー・記号ドット・エヌ・イー・記号ドット・ジェー・ピー)

vmail2.accsnet.ne.jp

(ブイ・エム・イー・アイ・エル・数字ニ・記号ドット・エー・シー・シー・エス・エヌ・イー・ティー・記号ドット・エヌ・イー・記号ドット・ジェー・ピー)

ACCSnetにて発行しておりますアカウントの初期状態は、下記の4種の法則が存在します。

aml00000(エー・エム・エル・数字5桁)

amx00000(エー・エム・エックス・数字5桁)

pml00000(ピー・エム・エル・数字5桁)

pmx00000(ピー・エム・エックス・数字5桁)

入力項目

「あなたのお名前(N)」

メールを送信した際に送信先に表示される名前を入力します。

「メールアドレス(L)」

ACCSnet 設定情報の「メールアドレス」に記載されているメールアドレスを入力します。

※お客様自身で「アカウント」を変更した場合、同時に変更となります。変更後のメールアドレスを入力してください。

「パスワード(P)」

ACCSnet 設定情報の「パスワード」に記載されているパスワードを入力します。

※お客様自身でパスワードを変更した場合は変更したパスワードを入力します。

※「パスワードを記憶する(M)」にチェックを入れると、受信をするときに毎回パスワードを入力する必要がなくなります。

入力が終わりましたら、「続ける(C)」を押してください。

その後、設定の自動検索が始まります。検索が終わるまで待っていただき、「手動設定」を押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): example 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): example@mail1.accsnet.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

受信サーバ: POP3, mail1.accsnet.ne.jp, 接続の保護なし

送信サーバ: SMTP, mail1.accsnet.ne.jp, 接続の保護なし

ユーザ名: example

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

3. 詳細な設定が表示されますので、内容に従って入力します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): example 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): example@mail1.accsnet.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 ▼ vmail1.accsnet.ne.jp	110 ▼	接続の保護なし ▼	通常のパスワード認証 ▼
送信サーバ:	SMTP vmail1.accsnet.ne.jp ▼	587 ▼	接続の保護なし ▼	通常のパスワード認証 ▼

ユーザ名: 受信サーバ: example 送信サーバ: example

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) **完了(D)** キャンセル(A)

入力項目

受信サーバ:「POP3」

サーバのホスト名:「vmail〇.accsnet.ne.jp」

※ACCSnet 設定情報の「メールサーバ」に記載されている、サーバーアドレスを入力します。

ポート番号:「110」

SSL:「接続の保護なし」

認証方式:「通常のパスワード認証」

送信サーバ:「SMTP」

サーバのホスト名:「vmail〇.accsnet.ne.jp」

※ACCSnet 設定情報の「メールサーバ」に記載されているサーバーアドレスを入力します。

ポート番号:「587」

SSL:「接続の保護なし」

認証方式:「通常のパスワード認証」

ユーザ名

受信サーバ:ACCSnet 設定情報の「アカウント」に記載されているアカウントを入力します。


※お客様自身でアカウントを変更した場合は変更したアカウントを入力します。

送信サーバ:「受信サーバ」で入力したものと同じものを入力します。

入力が終わりましたら、「完了(D)」を押してください。

「ユーザー名またはパスワードが無効です」と表示されて進まない場合は、入力内容に誤りがないか再度ご確認ください。

警告画面が表示されますが、「接続する上での危険性を理解しました(U)」にチェックを入れて「完了(D)」をクリックします。



以上で Thunderbird の設定は完了です。