

## Windows Live メール 2012 の設定

### 1 Windows Live メール 2012 を起動します。


※この項目では、Windows Live メール 2012（以下 Windows Live メール）の設定手順について記載していません。

Outlook 等、他のメールソフトをお使いいただく場合は本項目の設定の必要はありません。

また、Windows Live メールをインストールするには、あらかじめ Microsoft のサイトより Windows Live メールをダウンロード及びインストールする必要がある場合があります。また、メーカー様によっては既にインストールされている場合もあります。設定前にインターネットに接続していることをご確認ください。

### 2 「ファイル」→「オプション (O)」→「電子メール アカウント(E)」の順に選択します。


※WindowsLive メールを初めて起動した場合は、手順4からお進みください。



### 3 アカウントが表示されるので、「追加 (A)」を選択します。

アカウント

×



- 4 アカウントの追加が表示されるので、電子メールアカウントを選択し、「次へ (N)」を選択します。

アカウントの追加

アカウントの種類を選択

追加するアカウントの種類を選択してください。

- 電子メール アカウント
- ニュースグループ アカウント
- ディレクトリ サービス アカウント

次へ(N) キャンセル

- 5 「自分の電子メールアカウントを追加する。」という項目が開きますので、内容に従って設定を行います。

Windows Live メール

### 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:  
[入力欄]

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方は[こちら](#)

パスワード:  
[入力欄]

パスワードを保存する(B)

表示名:  
[入力欄]

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば  
Hotmail  
Gmail  
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

- POINT -

入力にあたり、判別しにくい文字にご注意ください。

「1 (数字・イチ)」、「1 (アルファベット小文字・エル)」

「0 (数字・ゼロ)」、「0 (アルファベット大文字・オー)」

ACCSnet のメールサーバは、現在下記の2種類です。

vmail1.accsnet.ne.jp

(ブイ・エム・エー・アイ・エル・数字イチ・記号ドット・エー・シー・シー・エス・エヌ・イー・ティー・記号ドット・エヌ・イー・記号ドット・ジェー・ピー)

vmail2.accsnet.ne.jp

(ブイ・エム・エー・アイ・エル・数字ニ・記号ドット・エー・シー・シー・エス・エヌ・イー・ティー・記号ドット・エヌ・イー・記号ドット・ジェー・ピー)

ACCSnet にて発行しておりますアカウントの初期状態は、下記の4種の法則が存在します。

am100000 (エー・エム・エル・数字5桁) amx00000 (エー・エム・エックス・数字5桁)

pm100000 (ピー・エム・エル・数字5桁)

pmx00000 (ピー・エム・エックス・数字5桁)

## 入力項目

電子メールアドレス:ACCSnet 設定情報の「メールアドレス」に記載されているメールアドレスを入力します。

※お客様自身でメールアドレスを変更した場合は変更したメールアドレスを入力します。

パスワード:ACCSnet 設定情報の「パスワード」に記載されているパスワードを入力します。

※お客様自身でパスワードを変更した場合は変更したパスワードを入力します。

パスワードを保存する (B):チェックを入れておくと、Windows Live メールを立ち上げた際のパスワード入力が不要になります。

表示名:メールを送信した際に送信先に表示される名前を入力します。

「手動でサーバー設定を構成する(C)」にチェックを入れてください。

すべて入力しましたら、「次へ」を押します。

5 「サーバー設定を構成」画面が開きますので、内容に従って設定を行います。

Windows Live メール

## サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類: POP	サーバーのアドレス: vmail2.accsnet.ne.jp
サーバーのアドレス: vmail2.accsnet.ne.jp	ポート: 587
ポート: 110	<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)
<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)	<input type="checkbox"/> 認証が必要(A)
次を使用して認証する: クリア テキスト	
ログオン ユーザー名: amx ○○○○	

キャンセル 戻る 次へ

### 入力項目

#### 「受信サーバー情報」

電子メールサーバーの種類: 「POP」が選択されていることを確認してください。

サーバーのアドレス: ACCSnet 設定情報の「メールサーバ」に記載されている、サーバーアドレスを入力します。

※「セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)」にはチェックを入れないでください。

※設定項目の「ポート:」、「次を使用して認証する:」は何も設定しないでください。

ログオン ユーザー名: ACCSnet 設定情報の「アカウント」に記載されている、アカウントを入力します。

※この項目は、手順2で入力したメールアドレスの@前の表記と同一になり、自動的に入力されます。

#### 「送信サーバー情報」

送信サーバー: ACCSnet 設定情報の「メールサーバ」に記載されている、サーバーアドレスを入力します。

「ポート:」項目に 587 を入力してください。

※受信サーバーの内容と同一になります。

※「セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)」にはチェックを入れないでください。

※「認証が必要(A)」にはチェックを入れないでください。

すべて入力したら、「次へ」をクリックします。

6 「電子メール アカウント追加されました。」と表示されますので、完了(F)をクリックし、画面を閉じます。



完了(F)

以上で Windows Live メール の設定は完了です。

※設定完了後、メールの送受信ができない場合は、手順4及び5を再度ご確認ください。