

ホームページのアップロード方法!(Win版)

ACCSnetにご加入頂きまして誠にありがとうございます。

お客様がホームページを作成した後にwwwサーバへアップロードする方法を 下記に記載しますのでご参照下さい。

今回、ホームページをwwwサーバへアップロードする際に必要なFTPソフトとして曾田氏作成によるソフト「FFFTP」を使用させて頂きます。

下記のアドレスより「FFFTP」をダウンロードしてお使い下さい。

<http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/>

御協力頂きました曾田氏には心より感謝致します。

まず初めにホームページを作成しましたら、表示させたい最初のページを必ず「index.html」というファイル名にしてください。


(注) 下記では作成したホームページを「マイドキュメント」に保存した場合を想定しています。

ファイル転送ソフト「FFFTP」の設定を行います。

1. 下記にある「FFFTP.exe」のアイコンをクリックしてFFFTPを起動します。



2. 下記の画面が出ますので「接続」→「ホスト設定」と順番にクリックして下さい。



3. 下記の画面が出ますので、「新規ホスト」をクリックして下さい。




4. ホストの設定画面が出ますので下記の情報を入力して「OK」をクリックして下さい。

- ホストの設定名
www1.accsnet.ne.jp (aml????のお客様)
www2.accsnet.ne.jp (amx????のお客様)
- ホスト名
www1.accsnet.ne.jp (aml????のお客様)
www2.accsnet.ne.jp (amx????のお客様)
- ユーザ名
????????@mail1.accsnet.ne.jpの????????の部分 (aml????のお客様)
????????@mail2.accsnet.ne.jpの????????の部分 (amx????のお客様)
- パスワード
お客様がお使いになっているパスワード



5. FFFTPの画面にて「接続」→「ホスト設定」と順番にクリックして下さい。
「ホスト一覧」の画面が出ますので「www1.accsnet.ne.jpまたはwww2.accsnet.ne.jp」を選択して「接続」をクリックして下さい。



6. 下記の画面が立ち上がりますので左側の窓を作成したホームページのファイルを保存した場所へ移動します。(今回は「マイドキュメント」に保存したとしてありますのでc:\My Documentsへ移動します。)
index.html(お客様が作成したホームページのファイル)をクリックして「↑」をクリックします。



- 7. 下記の画面で右側の窓にindex.htmlが表示されていればアップロードは完了しておりますので下記のアドレスにホームページが表示されているかご確認下さい。

初期アカウントがaml?????の場合

<http://www1.accsnet.ne.jp/~?????> (?????はお客様のメールアドレス)

初期アカウントがamx?????の場合

<http://www2.accsnet.ne.jp/~?????> (?????はお客様のメールアドレス)

